



TCP/IPの設定 [固定グローバルIPをご利用の方] について 【 Windows 10 】

ステップ① コントロールパネルを表示



1. 「スタート」をクリック
2. アプリの一覧の「W」欄内の「Windowsシステムツール」をクリック
3. 「コントロールパネル」をクリック

ステップ② ネットワークの状態とタスクの表示



1. コントロールパネル内の「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリック

ステップ③ ネットワークの状態を表示

基本ネットワーク情報の表示と接続のセットアップ

アクティブなネットワークの表示

パブリック ネットワーク

アクセスの種類: インターネット
接続: イーサネット 3

ネットワーク設定の変更




新しい接続またはネットワークのセットアップ

ブロードバンド、ダイヤルアップ、または VPN 接続をセットアップします。あるいは、ルーターまたはアクセス ポイントをセットアップします。

1. 【接続】項目の「ネットワーク名」をクリック


※ネットワーク名は環境によって異なります

ステップ④ ネットワークのプロパティを表示




1. 「プロパティ」をクリック

ステップ⑤ インターネット プロトコルのプロパティを表示



1. 「インターネット プロトコル バージョン(TCP/IPv4)」をクリック
2. 「プロパティ」をクリック

ステップ⑥ IPアドレスの手动設定



1. 「次のIPアドレスを使う」をクリック
2. 【登録確認書】を参照し、各項目を入力

CTY光インターネットサービス(光終端装置)をご利用の場合		CTYインターネットサービス(ケーブルモデム)をご利用の場合	
IPアドレス	登録確認書を参照	IPアドレス	登録確認書を参照
サブネットマスク	255.255.252.0	サブネットマスク	255.255.255.0
デフォルトゲートウェイ	登録確認書を参照	デフォルトゲートウェイ	登録確認書を参照
優先DNSサーバー	210.149.120.33	優先DNSサーバー	10.2.2.11
代替DNSサーバー	210.149.120.34	代替DNSサーバー	10.2.2.12

3. 「OK」をクリック